Android 系統行動裝置如何設定 POP3 郵件收發信件圖說

以下為 HTC 系列手機,針對我方郵件功能設定之步驟與教學。 在您所輸入的郵件資訊、帳號與密碼完全正確,且行動網路正常運作的情況下,是可完成設定且運作無誤的。

教學步驟:





三. 新增帳號

開始新增帳號,輸入您的完整郵件地址與郵件帳號的密碼。
請選擇「手動設定」。若您先前已先新增過其它帳號,請自行選擇新增帳號功能。

註:在此我們以【service@demo.com】為範例說明之; 電子郵件地址:service@demo.com 密碼:只有您自己知道了! 內送郵件伺服器(POP3):mail.demo.com 外寄郵件伺服器(SMTP):mail.demo.com

【service】就是您在信箱主機管理介面盤自行開設帳號名稱,【demo.com】就是您網域名稱(記得千萬不用加前面的 www



四. 內送伺服器設定(POP3)

1.使用者名稱處,請務必輸入完整郵件地址。

2. POP 伺服器:確認您的 POP 伺服器位址是否正確,「mail.您的網址名稱」。若手機自行在前面加上 pop3.網域,請將 pop3.刪除。

3.伺服器連接埠:110

完成後請執行「下一步」

63	3G 1	atl		Q	15:47
內送伺服器設定					
通訊協定					
POP					•
電子郵件地址					
service@demo.com					
使用者名稱					
service@demo.com					
密碼					
•••••					
POP 伺服器					
mail.demo.com					
安全性類型					
無			_		-
上一步			下-	步	

👬 "III 💷 🗭 15:47 63 內送伺服器設定 service@demo.com 使用者名稱 service@demo.com 密碼 POP 伺服器 mail.demo.com 安全性類型 無 伺服器連接埠 110 上一步 下一步

五. 外寄伺服器設定(SMTP)

1.使用者名稱確認。

2. SMTP 伺服器:確認您的 SMTP 伺服器位址是否正確「mail.您的網址名稱」。若手機自行在前面加上 smtp.網域,請將 smtp.刪除。

3.伺服器連接埠:25

完成後請執行「下一步」

63	-3G ⊕↓	.ıll 💶 😟	15:47
外寄伺服器設定			
✔ 需登入			
使用者名稱			
service@demo.com			
密碼			
•••••			
SMTP 伺服器			
mail.demo.com			
安全性類型			
無			
伺服器連接埠			
25			
上一步		下一步	

備註說明:【使用加密安全連線 SSL/TLS 憑證設定方式】

内送伺服器設定(POP3)伺服器連接埠:995 外寄伺服器設定(SMTP)伺服器連接埠:465 安全性類型:選取 SSL/TLS,或確認已選取使用 SSL (安全)核取方塊,然後點選下一步。

六. 設定帳號名稱

最後確認您的設定名稱,並點擊「結束設定」。

👬 ..III 💷 😟 15:55 62 新增帳號 帳號名稱 service@demo.com 您的名字 service@demo.com 上一步 結束設定

七. 收發信測試正常

測試收發郵件正常。 1.收信測試。



2.發信測試。

